

SÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS ZONE COVID-19

- 1 Aviser le laboratoire du prélèvement éventuel 8h à 16h00 du lundi au vendredi : 54390 et fin de semaine, le soir, la nuit et les férié en tout temps c'est sur le téléavertisseur au **1-418-260-0275**
- 2 S'assurer d'avoir un contenant de plastique étanche, sinon aller en chercher un au laboratoire
- 3 Préparer l'étiquette via Médiclinic et la placer sur le tube/contenant à prélèvement en y mettant 2 morceaux de ruban adhésif transparent par-dessus dans le sens de la longueur.
- 4 Placer un piqué bleu sur le couvercle du bac à jaquette et un sac Ziploc de type bio hazard, ou sac transparent déjà ouvert.
- 5 Revêtir l'équipement de protection individuelle (ÉPI) avant d'entrer dans la chambre :
 - a. Blouse;
 - b. Masque;
 - c. Lunette;
 - d. Gants.
- 6 Identification de l'usager et validation de l'identité sur le tube/contenant du prélèvement.
- 7 Effectuer le prélèvement/culture, ou autre examen diagnostique.
- 8 Placer le tube/contenant sur la surface propre avec le piqué bleu.
- 9 Retirer ses gants, puis se laver les mains.
- 10 Retirer la jaquette, puis se laver les mains.
- 11 Remettre des gants propres.
- 12 Désinfecter le tube/contenant à prélèvement avec deux lingettes d'Oxivir TB.
- 13 Placer le tube/contenant à prélèvement dans le sac dédié, et refermer le sac.
- 14 Placer le sac à l'intérieur du contenant de plastique rigide.
- 15 Désinfecter le contenant de plastique rigide avec une lingette d'Oxivir.
- 16 Acheminer le contenant rigide au laboratoire par un préposé aux bénéficiaires (PAB) (celui-ci a besoin seulement de gants propres) en main propre au personnel du laboratoire, et rapporter un contenant propre. Ne pas oublier de mettre requête dans un sac de plastique transparent à part.

